

AmiVoice® Ex7

Windows Server 系 OS でのオーディオ系サービスの設定について

2018年9月7日




株式会社アドバンスト・メディア

【はじめにお読みください】

Windows Server 系 OS は AmiVoice Ex7 の動作要件に含まれていません。本資料では Windows Server 系 OS で AmiVoice Ex7 を使用するための OS の設定変更を説明しますが、AmiVoice Ex7 が Windows Server 系 OS で動作することを保証するものではありません。また、OS の設定変更と動作要件外 OS で AmiVoice Ex7 をお使いいただく事は自己責任となりますのでご了承ください。


上記をご理解いただき、同意いただける場合は次の手順をお試しくください。

Server 系 OS でオーディオ系サービスを利用可能にする手順


<p>1. スタートボタンを右クリックします。</p>	 A screenshot of the Windows Start button right-click context menu. The search bar at the top contains the text "WebとWindowsを検索". Below the search bar, there are four menu items: "ディスクの管理(K)", "コンピューターの管理(G)", "Windows PowerShell(I)", and "Windows PowerShell (管理者)(A)". The "コンピューターの管理(G)" item is circled in red.
<p>2. メニューが表示されたら「コンピューターの管理」をクリックします。</p>	 A screenshot of the Windows "コンピューターの管理" (Computer Management) console. The left pane shows a tree view with "コンピューターの管理 (ローカル)" expanded. Under "システムツール", there are several sub-items: "タスク スケジューラ", "イベントビューアー", "共有フォルダー", "ローカル ユーザーとグループ", "パフォーマンス", and "デバイス マネージャー". Under "記憶域", there are "ディスクの管理" and "サービスとアプリケーション". The "サービスとアプリケーション" item is circled in red. The right pane shows the "サービス" (Services) console, with the "サービス" icon circled in red.
<p>3. コンピューターの管理ダイアログが表示されたら左側のリストから「サービスとアプリケーション」をクリックし、右側に表示される「サービス」をダブルクリックします。</p>	 A screenshot of the Windows "サービスとアプリケーション" (Services and Applications) console. The left pane shows a tree view with "サービスとアプリケーション" selected. The right pane shows a list of services. The "サービス" (Services) icon in the right pane is circled in red.

4. サービスの一覧が表示されます。サービスの名前で次の2つのサービスを探します。

Windows Audio
Windows Audio Endpoint Builder




5. 一覧の Windows Audio をダブルクリックするとプロパティのダイアログが開きますので「スタートアップの種類」を「自動」に変更して「OK」をクリックします。



6. 選択中のサービス名が表示されている下の「サービスの開始」をクリックしてサービスを起動します。



7. Windows Audio Endpoint Builder でも上記 5.~6.の手順を行います。




オーディオ系サービスを利用可能にした後にマイクを確認する手順

1. AmiVoice バーの設定アイコンをクリックします。



2. 設定画面が表示されます。左側のメニューから「録音デバイス」を選択し、右側に録音デバイスの設定が表示されたら録音デバイスにマイクが選ばれていることを確認します。



3. 右側の録音デバイスの設定でマイクが選ばれていない場合は▼をクリックしてマイクを選択してから「OK」をクリックしてください。

