

AmiVoice Ex7 AmiVoiceバー(ツールバー)が表示されない場合の対処方法


AmiVoiceバーが見つからない場合は、以下の手順を順番にお試しください




AmiVoiceバーが見えなくなる主な原因

※消えたのではなく、
表示場所が変わって
しまった可能性があります。

①タスクトレイに隠れている



②画面外へ移動している





③他のアプリの後ろに隠れている



STEP1 AmiVoice Ex7が起動しているか確認する

デスクトップにあるAmiVoice Ex7の
アイコンをダブルクリックします。



結果 ✓「起動しています」と表示された
→AmiVoice Ex7は起動しています。STEP2へ

STEP2 音声コマンドで表示する

- ①マイクの録音ボタンを押します。
- ②「AmiVoiceバーを表示」とマイクに向かって発話します。




結果 ✓ AmiVoiceバーが表示された
→操作完了です。
✗ AmiVoiceバーが表示されない
→STEP3へ

AmiVoiceバーを
表示



STEP3 タスクトレイを確認する


- ①画面右下の「▲」をクリックします。
- ②AmiVoice Ex7のアイコンを探します。
- ③AmiVoice Ex7のアイコンを
ダブルクリックします。




結果 ✓ AmiVoiceバーが表示された
→操作完了です。
✗ AmiVoiceバーが表示されない
→STEP4へ

STEP4 ツールを使用して表示する


- ①デスクトップのAmiVoice Ex7のアイコンを右クリックします。
- ②「プロパティ」をクリックします。
- ③「ファイルの場所を開く」をクリックします。




- ④フォルダの中から「tools」をクリックします。




- ⑤「SupportTools」をクリックします。



- ⑥「AEXFinder」をクリックします。



- ⑦「ディスプレイ」が0であることを確認し、「実行」で表示されるか確認します。



表示できない場合は「AEXFinder」を開く際、
右クリック→「管理者として実行」で開き
⑦を実施してください。

STEP5 解決しない場合は、サポートへお問い合わせください。

STEP2～4をお試しいただいてもAmiVoice バーが表示されない場合や、
AmiVoice Ex7のアイコンが見つからない、ツールが見つからない場合などご連絡ください。

お問い合わせの際にお伝えください

- ・ご利用中の製品バージョン
- ・ご利用中のOS(Windowsのバージョン)
- ・ライセンス番号
- ・お試されたこと
(どのSTEPでうまくいかないか)